


更新日志


版本号：1.23.1.347
包大小：8.91 MB
平台：Android 4.2+
更新时间：2017-02-06 0:22:53

[点击下载](#)

登录


1. 输入用户名和登录密码登录软件。
2. 点击右上角租户名称按钮跳转到 [切换租户](#) 页面，可以切换租户。
3. 找回密码（暂未开放）。
4. 注册新账号（暂未开放）。 

切换租户

1. 首次安装打开应用后会自动跳转到 [切换租户](#) 页面。
2. 切换租户后返回 [登录](#) 页面，需要重新登录 

首页

1. 登录成功后进入 [首页](#)，如下图所示：



2. 最左侧是功能快捷方式列表,具体如下所示:

- [线上订单](#)
- [订单折扣](#)
- [积分兑换](#)
- [开卡](#)
- [挂单](#)
- [退单](#)
- [拣货单](#)
- [钱箱](#)
- [余额查询](#)
- [设置](#)
- [数据同步](#)

3. 标记①区域显示上一笔订单信息, 包括合计、数量、优惠和找零。

4. 标记②区域是收银区域:

1. 正常情况下可以使用扫描枪扫描商品条码, 如果条码不清楚或其他原因条码枪扫描不出来, 也可以使用键盘输入。
2. 扫描商品条码, 如果查询到商品档案, 商品会显示在条码输入框下列表里。

5. 标记③区域是前台类目区域。用户可以根据需求创建类目, 导入商品。对某些没有条码的商品 (如记重的生鲜商品), 只需要点击商品即可收银。

- 6. 结算。
- 7. 拣货。

商品查询

U

%

☆

☰

🕒

🛒

🖨

📦

💰

⚙

🔄

合计: ¥0.00 数量: 0.00 优惠: ¥0.00 找零: ¥0.00

0.00

数量

0.00

金额

商品条码

📄

商品

单价

折扣

数量

小计

🛒

¥

奈米核心护垫无香26片	德芙醇香摩卡及烤巴木	豆的秘密糙米豆	奈米核心健康护垫薰衣草	
28.00/个	7.20	6.50/个	25.00	

商品名首字母

A	B	C	D	E	F
G	H	I	J	K	L
M	N	O	P	Q	R
S	T	U	V	W	X
Y	Z	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9

管理员



张修敏



手动订货



库存



单据



统计



授信



设置



一键恢复



系统升级



流水



库存



设置

日结功能

数据同步

寺冈电子秤

寺冈电子秤的详细使用说明可参考

- 秤本身需要设置，比如联网，条码等，一般情况设置好后不会变。
- 秤里面的数据要通过寺冈的软件获取，所以要在pc上digistore软件里关联电子秤。这里主要是网络的关联，标签样式设置，数据同步设置，正常情况下也不会改动。
- 寺冈的数据是通过POS推送的，一般情况下网络配好后，pc上的ftp和寺冈的软件服务正常，数据同步也是ok的。


拣货单

首页左侧有个打印拣货单按钮，扫描条码打印拣货单。

配送单

录入商品后，点击首页下方的组货按钮，扫描订单条码，确认后打印配送单。

设置



打印机

- 默认连接 COM1 串口。
- 佳博热敏打印机，有两种接入方式，一种是内嵌在设备中，另外一种是通过串口线连接。




电子秤

- 电子秤默认连接 COM2 串口。
- 爱华电子秤

按“清除”+“0”选择通讯模式

RS232-0，不发送；RS232-1，连续发送；RS232-2，稳定发送；RS-232-3 按“P”接受数据；RS232-4 “\$”接受数据；按“去皮”设置完成。

- 寺冈电子秤



银联POS机

- 默认连接 COM3 串口。

LED客显

- 默认连接 COM5 串口。

小票打印



全量更新商品



